



按右鍵,選【開啟網路和網際網路設定】,會出現如下畫面



👰 網路連線									- 5	×
← → × ↑ (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2								ō	搜尋 網路連線	م
組合管理 ▼	停用這個網路裝置	診斷這個連線	重新命名這個連線	檢視這個連線的制	態 變更這個調	連線的設定			- •	. ?
	網路 辨識的網路 「停用(B) 狀態(U)									
	診斷(1)									
•	「 檷接器連線(G)									
6	建立捷徑(S) 刪除(D) 重新命名(M)									
ſ	内容(R)									
		#⇒					^ _ _	1.)) *	下午 04:4	9
	主迫性朝八乂子朱拉	支导		W1 W1	- 			₩ 央	2020/7/3	0 1

【乙太網路】按右鍵,選【內容】

選【網際網路通訊協定第4版(TCP/IPv4】→按【內容】

網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) - 內容	2	×
一般		
如果您的網路支援這項功能,您可以取得: 詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。	自動措派的 IP 設定。否則,您必須	
○ 自動取得 IP 位址(Q)		
●使用下列的 IP 位址(S):		
IP 位址():	10 . 130 . 30 . 7	
子網路遮罩(U):	255 . 255 . 255 . 0	
預設閘道(<u>D</u>):	10 . 130 . 30 . 254	
◯ 自動取得 DNS 伺服器位址(B)		
● 使用下列的 DNS 伺服器位址(E):		
慣用 DNS 伺服器(P):	140.128.66.2	
其他 DNS 伺服器(<u>A</u>):	140 . 128 . 61 . 1	
□結束時確認設定(L)	進階⊻)	
	確定 取消	

依照個人所分配到的 IP 輸入相關的內容 如果你分配到的 IP 是 10.130.30.7 IP 位址就輸入: 10.130.30.7 子網路遮罩: 255.255.255.0 預設閘道: 10.130.30.254

DNS 是固定的,如上